


設定方法【Windows10 メール編】


STEP 1

- ・ windows10メールアプリを起動し、**【設定】** をクリックします。



STEP 2

- ・ 「設定」画面より、**【アカウントの管理】** をクリックします。



次のページに続きます

設定方法【Windows10 メール編】


STEP3

- ・「アカウントの管理」より変更をするアカウントをクリックします。



STEP4

- ・「アカウントの設定」が表示されます。
- ・【メールボックスの同期設定を変更】をクリックします。



次のページに続きます

設定方法【Windows10 メール編】

STEP5

- ・「同期設定」の画面が表示されます。
- ・【メールボックスの詳細設定】をクリックします。

アカウントの設定

の同期設定

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

STEP6

- ・以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
①	受信メールサーバー	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
②	送信(SMTP)メールサーバー	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
③	送信サーバーは認証が必要	チェックを入れます
④	メールの送信時に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れます
⑤	受信メールにSSLを使う	チェックを入れます
⑥	送信メールにSSLを使う	チェックを入れます

- ・内容に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックします。

アカウントの設定

の同期設定

この名前を使用してメッセージを送信

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

ap01.wcv.jp ①

送信 (SMTP) メール サーバー

ap01.wcv.jp ②

送信サーバーは認証が必要 ③

メール送信時に同じユーザー名とパスワードを使う ④

受信メールにSSLを使う ⑤

送信メールにSSLを使う ⑥

完了 キャンセル

設定方法【Windows10 メール編】

STEP 7

- ・「アカウントの設定」に画面が表示されたら、【保存】をクリックして設定は完了です。

アカウントの設定

demo アカウントの設定

demo@wcv.jp

ユーザー名

demo@wcv.jp

パスワード

アカウント名

demo

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル