

設定方法【Windows Live メール編】

STEP 1

- ・ Windows Liveメールを起動し、「アカウント」をクリックします。
- ・ ご利用中のアカウントを選択し、【プロパティ】をクリックします。




STEP 2

- ・ 「サーバー」タブをクリックし、以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
①	受信メールサーバー (POP3)	ap01.wcv.jp もしくは ap01.warabi.ne.jp を入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
②	送信メールサーバー (SMTP)	ap01.wcv.jp もしくは ap01.warabi.ne.jp を入力します (メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
③	このサーバーは認証が必要	チェックを入れます

- ・ 【設定】をクリックします。



次のページに続きます

設定方法【Windows Live メール編】

STEP 3

- ・「送信メールサーバー」の画面が表示され、【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択します
- ・【OK】をクリックします。

送信メールサーバー

ログオン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(Q)

アカウント名(Q):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

STEP 4

- ・「詳細設定」タブを選択し、以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
①	送信メールサーバー(SMTP)	465を入力します
②	このサーバーでは暗号化された接続 (SSL)が必要	チェックを入れます
③	受信サーバー(POP3)	995を入力します
④	このサーバーでは暗号化された接続 (SSL)が必要	チェックを入れます

- ・内容に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックして設定は完了です。

Xx.wakwak (abcd) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ **詳細設定**

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): 465 **1** 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) **2**

受信メール (POP3)(I): 995 **3**

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) **4**

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)