


設定方法【Thunderbird(Android)編】

STEP 1 / 9

- ・ Thunderbirdアプリを起動します。
- ・ **【はじめる】** を選択します。



STEP 2 / 9

- ・ **【メールアカウントを追加】** を選択します。



設定方法【Thunderbird(Android)編】


STEP3/9

- ・メールアドレスを入力し、【次へ】を選択します。



STEP4/9

- ・【手動設定】を選択します。



設定方法【Thunderbird(Android)編】

STEP5/9

- ・「受信サーバーの設定」の画面が表示されます。
- ・右の表を参照して各項目を設定します。
- ・内容に誤りがないことを確認し、【次へ】を選択します。

受信サーバー設定

プロトコル
POP3

サーバー
ap01.warabi.ne.jp

セキュリティ
SSL/TLS

ポート番号
995

認証方式
通常のパスワード認証

ユーザー名
[masked]

パスワード
[masked]

クライアント証明書
なし

戻る 次へ

項目	入力内容
プロトコル	POP3を選択します
サーバー	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレスの@の右側と同じものを選択してください)
セキュリティ	SSL/TLSを選択します
ポート番号	995を入力します
認証方法	通常のパスワード認証を選択します
ユーザー名	メールアドレスの@の左側と同じものを入力します
パスワード	パスワードを入力します ※注
クライアント証明書	なしを選択します

※注 パスワードが分からない場合は、ご契約時にお渡ししている「WINK ネットユーザー設定情報」でご確認いただけます。

「WINK ネットユーザー設定情報」を紛失してしまった場合は、蕨ケーブルビジョン(株)までお問い合わせください。

設定方法【Thunderbird(Android)編】

STEP 6 / 9

- ・「送信サーバーの設定」の画面が表示されます。
- ・右の表を参照して各項目を設定します。
- ・内容に誤りがないことを確認し、【次へ】を選択します。

送信サーバー設定

サーバー*
ap01.warabi.ne.jp

セキュリティ
SSL/TLS

ポート番号*
465

認証方式
通常のパスワード認証

ユーザー名*
[Redacted]

パスワード*
[Redacted]

クライアント証明書
なし

戻る 次へ

項目	入力内容
サーバー	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します (メールアドレスの@の右側と同じものを選択してください)
セキュリティ	SSL/TLSを選択します
ポート番号	465を入力します
認証方法	通常のパスワード認証を選択します
ユーザー名	メールアドレスの@の左側と同じものを入力します
パスワード	パスワードを入力します ※注
クライアント証明書	なしを選択します


※注 パスワードが分からない場合は、ご契約時にお渡ししている「WINK ネットユーザー設定情報」でご確認いただけます。

「WINK ネットユーザー設定情報」を紛失してしまった場合は、蕨ケーブルビジョン(株)までお問い合わせください。

設定方法【Thunderbird(Android)編】

STEP7/9

- ・「表示設定」の画面が表示されます。
- ・右の表を参照して各項目を設定します。
- ・内容に誤りがないことを確認し、【次へ】を選択します。



項目	入力内容
アカウント名	メールアドレスを入力します
あなたの名前	相手に表示される名前です 変更する場合はこちらに入力してください
メール署名	空欄

設定方法【Thunderbird(Android)編】

STEP 8 / 9

- ・「同期設定」の画面で「次へ」を選択します。



STEP 9 / 9

- ・「スキップ」を選択し終了です。

