### STEP1/7

windows10 メールアプリを起動し、【۞】(設定)をクリックします。



#### STEP2/7

「設定」画面より、【アカウントの管理】をクリックします。



### STEP3/7

「アカウントの管理」より変更をするアカウントをクリックします。



#### STEP4/7

「アカウントの設定」が表示されます。

#### 【メールボックスの同期設定を変更】をクリックします。

アカウントの設定	×
アカウントの設定	
demo@wev.jp	×
パスワード	•••
アカウント名	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。	
<b>アカウントの削除</b> このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

### STEP5/7

#### 「同期設定」の画面が表示されたら、【メールボックスの詳細設定】を

クリックします。

アカウントの設定 ×		
oemo の同期設定		
使用状況に応じて ~		
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とバッテリーを節約します。		
現在の同期間隔: 2 時間ごと		
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする		
ダウンロードするメールの期間		
過去 3 か月間 🛛 🗸 🗸		
この名前を使用してメッセージを送信		
demo		
同期オプション		
メール		
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報		
完了 キャンセル		

#### STEP6/7

右の表を参照して各項目を設定します。

内容に誤りがないことを確認し、【完了】をクリックします。

アカウントの設定	×
の同期設定 この名前を使用してメッセージを送信	
 同期オプション	
メール	
オン	
受信メール サーバー	
ap01.wcv.jp	
送信 (SMTP) メール サーバー	
ap01.wcv.jp	<b>(2)</b> ×
✓ 送信サ−バ−は認証が必要	3
✔ メールの送信に同じユーザー名とノ	ペスワードを使う 4
✓ 受信メールに SSL を使う	5
✓ 送信メールに SSL を使う	6
完了	キャンセル

	項目	入力内容
1	受信メールサーバー	ap01.wcv.jp もしくは
		ap01.warabi.ne.jp を入力します
2	送信(SMTP)メールサーバー	ap01.wcv.jp もしくは
		ap01.warabi.ne.jp を入力します
3	送信サーバーは認証が必要	チェックを入れます
4	メールの送信時に同じユーザ	チェックを入れます
	ー名とパスワードを使う	
5	受信メールに SSL を使う	チェックを入れます
6	送信メールに SSL を使う	チェックを入れます

※受信、送信メールサーバーは、メールアドレス@の右側と同じものを 選択してください

### STEP**7/7**

#### 「アカウントの設定」に画面が表示されたら、【保存】をクリックして

設定は完了です。

アカウントの設定	×
アカウントの設定	
demo@wcv.jp	
ユーザー名	
demo@wev.jp	×
パスワード	
••••••	•••
アカウント名	
demo	
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。	
<b>アカウントの削除</b> このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル