#### STEP1/11

ホーム画面上の【設定】のアイコンを選択します。



### STEP2/11

「設定」画面で【メール】を選択します。



### STEP3/11

#### 「メール」画面で【アカウント】を選択します。

く 設定 メール	
"メール"にアクセスを許可	
💦 Siriと検索	>
通知 サウンド、バッジ	>
(1) モバイルデータ通信	
アカウント	4 >
メッセージリスト	
メッセージリスト プレビュー	2行 >
メッセージリスト プレビュー TO/CCラベルを表示	2行 >
メッセージリスト プレビュー TO/CCラベルを表示 スワイプオプション	2行 > 〇 〇 〇
メッセージリスト プレビュー TO/CCラベルを表示 スワイプオプション メッセージ	2行 >
メッセージリスト プレビュー TO/CCラベルを表示 スワイプオプション メッセージ 削除前に確認	2行 > 〇 〇

### STEP4/11

「アカウント」画面で設定を変更するアカウントを選択します。



### STEP5/11

設定画面が表示されたら、以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
1	ホスト名	ap01.wcv.jp もしくは
		ap01.warabi.ne.jp を入力します

※メールアドレス@の右側と同じものを選択してください

#### 内容に誤りがないことを確認し【詳細】を選択します。

キャンセル	demo	完	7
アカウント		C	
POPアカウン	- 情報		
名前	321 Ha		
メール	and the second of the second		>
説明	demo 🖌		
受信メールサー	-15		
ホスト名	ap01.wcv.jp		
ユーザ名	demo the		
パスワード			
送信メールサー	-1%		
SMTP		mail.wcv.jp	>
			_
詳細			>
	アカウントを削除		

### STEP6/11

詳細設定画面が表示されたら、以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容
1	SSL を使用	オンにします
2	サーバポート	995 を入力します

内容に誤りがないことを確認し、【アカウント名(戻る)】を

#### クリックします。



#### STEP7/11

「設定画面」表示されたら、「送信メールサーバ」にある<mark>【SMTP】</mark>を選択します。



#### STEP8/11

「SMTP」の画面で、サーバ名を選択します。



※メールアドレス@の右側と同じものを選択してください

#### STEP9/11

「送信メールサーバ」の設定画面が表示されたら、以下の表を参照して各項目

を設定します。

内容に誤りがないことを確認し、【完了】をクリックします。



	項目	入力内容
1	ホスト名	ap01.wcv.jp もしくは
		ap01.warabi.ne.jp を入力します
2	ユーザ名	ユーザ名を入力します
3	パスワード	パスワードを入力します
4	SSL を使用	オンにします
5	認証	パスワードを選択します
6	サーバポート	465 を入力します

ユーザ名、パスワードはSTEP3/5の画面内にある、受信メール サーバー(POP)と同じ、ユーザ名、パスワードを入力します。

パスワードが分からない場合は、ご契約時にお渡ししている 「WINK ネットユーザー設定情報」でご確認いただけます。 WINK ネットユーザー設定情報を紛失してしまった場合は、 蕨ケーブルビジョン㈱までお問い合わせください。

### STEP11/11

STEP10/11

「SMTP」の画面が表示されたら、【アカウント名】(戻る)を選択します。

SMTP	
プライマリサーバ	
ap01.wcv.jp	オン >
ほかのSMTPサーバ	
mail.warabi.ne.jp	オン >
smtp02.au.com	オフ >
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使用できない サーバを原番に試します。	場合はほかのSMTP

アカウントの設定画面が表示されたら、【完了】を選択して設定は完了です。

